

ウェイトアラートの設定方法

前提

『ナンバーボックス』『計算式』のパーツは上限値・下限値の設定が可能です。
基準となる数値・範囲を定めることができ、範囲外になった時にはアラートが表示されるようになります。

設定方法


フォーム設計のパーツ設定より上限値・下限値の設定が可能です。
詳しい設定方法は[こちら](#)をご確認ください。



見え方

計算式の場合、**アクション確定時**に上限値・下限値のチェックが行われます。
設定範囲外の値となっている場合はエラーとなり、
確定操作ができません。

アクション確定よりも前の段階でアラートを表示したい場合は、
次ページ以降のアラートの設定を行ってください。



ウエイトチェックの設定方法①

設定イメージ 評価ウエイト入力時、規定値通りに設定してもらえようアラート文を設定。誤った入力内容の場合には、アラート文を表示することで気付く事ができる。

<ユーザー側から見た画面>

パターン1 ウエイトが正しく入力されている時

ウエイト1 20 ▼ ウエイト2 30 ▼ ウエイト3 50 ▼ ① ウエイト合計 100 ② / 100%

パターン2 ウエイトが正しく入力されていない時

ウエイト1 20 ▼ ウエイト2 30 ▼ ウエイト3 30 ▼ ① ウエイト合計 80 ② / 100% ※ウエイトを100%に設定してください ③

【全体の仕組み】

- ① 評価項目ごとにウエイト選択
- ② ①よりウエイト合計を計算
- ③ ②が100%に設定されていないときは、アラート文が表示。※正しく設定されている時は何も表示されない

ウェイトチェックの設定方法②

フォーム設計画面

ウェイト1 ウェイト2 ウェイト3
 (指定なし) ▾ (指定なし) ▾ (指定なし) ▾

① プルダウンリスト

② 計算式 メッセージ ③ 判定式

ウェイト合計 /100% (判定式結果表示)
 (計算式結果表)

計算式・判定式設定例

②

ウェイト合計

パーツに設定する計算式 参照

SUM([ウェイト1],[ウェイト2],[ウェイト3])

③

ウェイトアラート

パーツに設定する判定式 参照

[ウェイト合計]<>100,※ウェイト合計は100%になるよう設定してください。

下記の判定式をコピーし、適宜アラート文を調整の上、ご使用ください。

[ウェイト合計]<>100,※ウェイトを100%に設定してください